Thunderbird/メール設定手順

この手順ではWindows11にてThunderbird(バージョン128.2)を使用しています。他のバージョンの場合、メニューの配置や文言が異なる可能性があります。 ※既存の受信ボックス設定にてIMAPからPOPの変更が出来ないため、新規の受信ボックスをPOP設定に

※既存の受信ホックス設定にてIMAPからPOPの変更が出来ないため、新規の受信ホックスをPC て作成いたします。

1. アカウントのセットアップを開く

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	メッセージ(M) ツール(T) ヘルプ(H)
	🤕 .jp
 受信トレイ √ 送信済みトレイ (ごみ箱) > □-カルフォルダー (二) ごみ箱 	😕 メッセージを読む 🥒 メッセージを作成 Q メッセージを検索 🚻 メッセージフィルシ
 □ こかね ○ 送信トレイ ご 送信済みトレイ-solution-t 	別のアカウントをセットアップ 図 アドレス帳 団 カレンダー
	ニュースグルー ①メールをクリック

2. アカウント設定

e jp	📴 アカウントのセットアップ	×
既存のメールア	'ドレスのセットアップ	
現在のメールアドレスを使用す Thunderbird が自動的にす	するには、そのアカウント情報を記入してくだる す効なサーバー設定を検索します。	<u>لا</u> ل،
あなたのお名前		①項目ごとに下記の情報を入力 あなたのお名前→任意の名称を入力(半角) メールアドレス→ご利用のメールアドレスを入力
メールアドレス		(半角) パスワード→「利用開始通知書」に記載されている パスワードを入力
パスワード		パスワードを記憶する → チェック
✔ パスワードを記憶する		
手動設定	キャンセル	続ける
情報はローカルの;	あなたのコンビュータにのみ保存されます。	
②手動設定をク	リック	

3.受信・送信サーバー設定

אובקחל	POP3	①POP3に変更
赤スト名:	xxx.jp	□
ポート番号:	110 🗘	
接続の保護:	なし	③接続の保護をたし
認証方式:	通常のバスワード認証	→ 認証方式を通常の
ユーザー名:	XXXX	パスワード認証に変
送信サーバー ホスト名:	xxx.jp	
ポート番号:	587	(4)ボート番号を587に
接続の保護	なし	⑤接続の保護をなし
認証方式:	通常のパスワード認証	→ 認証方式を通常の
ユーザー名:	XXXX	ハスソート認証に変
	1¥ M	設定

※設定が完了しない場合は「ホスト名」と「ユーザー名」をご確認ください。

ホスト名の先頭 されている:	[に「.(ピリオド)」がみ 場合は削除してください	、力			
受信サーバー			送信サーバー		
プロトコル:	POP3 ~		ホスト名:	- ()xxx.jp	
ホスト名:	<mark>()</mark> xx.jp		ポ-卜番号:	587	
ポート番号:	110 🔨		接続の保護:	なし	\sim
接続の保護:	なし ~		20170-7-71-80		
認証方式:	通常のパスワード認証 ~		認証方式:	通常のバスワード認証	~
ユーザー名:	xxxx@xxx.jp		ユーザー名:	xxxx@xxx.jp	
					_
			ユーザー名に「@」 は@以降を	が入力されている場合 削除してください	

